

TSC

The Smarter Choice.

➤ www.tscprinters.com

驱动安装教程

天津国聚科技有限公司

2016/5/13

2.运行安装程序（插入光盘无反应）续



- 找到Driver文件夹  Driver ----打开
- 找到DriverWizard图标  DriverWizard
Driver Wizard
Seagull Scientif... 双击---安装

3.运行安装程序（官网下载）



- 双击下载后的压缩文件



---打开

- 双击BT Driver 文件夹



---打开

- 双击Driver Wizard



应用程序---解压缩

DriverWizard

- 再次打开BT Driver文件夹



，找到DriverWizard图标



DriverWizard
Driver Wizard
Seagull Scientific, Inc.

（双击）.

3.运行安装程序（官网下载）续





- 如下图，选择第一项，进入下一步。



4. USB端口打印机驱动安装




- 1) 如果使用USB端口传输,第一次安装时,将打印机用USB线与电脑连接后,开启打印机。XP系统下电脑右下方弹出提示。电脑弹出“发现新硬件向导”,点击取消。



4. USB端口打印机驱动安装




- 1) Win7之后的系统系统下电脑会提示自动安装驱动程序，点击略过从 windows Update取得驱动程序。



4. USB端口打印机驱动安装续



- 2) 电脑将自动识别出打印机型号及连接端口。勾选“安装即插即用打印机的驱动程序”，进入下一步。



5.其它端口打印机驱动安装




- 1) 选定打印机型号，进入下一步。**注：**选择的打印机型号与您安装的打印机型号应一致。



5.其它端口打印机驱动安装续



- 2) 选择打印机的连接端口，进入下一步。



6.指定打印机名称



- 一般默认打印机名称即可，安装同机型打印机时为区别，请修改打印机名称，进入下一步。

Seagull Driver Wizard

指定打印机名称
名称用于识别本计算机和网络中的打印机。

输入打印机名称。

打印机名称 (P):

☐ 使用此打印机作为默认打印机 (D)

指定是否与其他网络用户共享此打印机。如要共享，必须提供一个共享名称。

☒ 不共享此打印机 (N)

☐ 共享名称 (S):

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消



7. 点击完成



8.完成




点击“关闭”，完成安装。



9. 确认安装



打印机安装完成后，进入“控制面板”中的“打印机和传真”，查看检查是否安装成功





Thank You